

Transferir Rotas entre Grupos e/ou Empresas

O objetivo desta funcionalidade é permitir a transferência de um conjunto de rotas entre grupos de faturamento e/ou cobrança, e, empresas de faturamento e/ou cobrança, podendo ser acessada no caminho: Gsan > Cobranca > Transferência de Débitos/Créditos.

O usuário seleciona a opção "Transferir Rotas entre Grupos e/ou Empresas", o sistema exibe a tela para que sejam informados os dados para delimitar o conjunto de rotas a serem transferidas.

Verifica existência de dados

- Caso não exista a tabela na base de dados, será exibida a mensagem "Tabela « nome da tabela » inexistente" e cancela a operação.
- Caso a tabela esteja sem dados, será exibida a mensagem "Tabela « nome da tabela » sem dados para seleção" e cancela a operação.

Verifica existência do critério de Cobrança

• Caso o critério de cobrança não exista, será exibida a mensagem "Critério inexistente".

Verifica existência da localidade

Caso a localidade n\u00e3o exista, ser\u00e1 exibida a mensagem "Localidade inexistente".

Verifica existência do setor

• Caso o setor comercial não exista, será exibida a mensagem "Setor Comercial inexistente".

Verifica existência de rotas

• Caso não exista nenhuma rota cadastrada para os parâmetros que foram informados, será exibida a mensagem "Não existem rotas cadastradas para os parâmetros informados".

Obtem Lista de Rotas

- Caso tenha informado o intervalo de rotas, o sistema seleciona as rotas do intervalo;
- Caso contrário, caso tenha informado o intervalo de setores, seleciona as rotas de cada um dos setores do intervalo.
- Caso contrário, caso tenha informado o intervalo de localidade, o sistema seleciona as rotas dos setores de cada uma das localidades do intervalo.
- Caso contrário, caso tenha informado a Unidade de Negócio, seleciona as rotas dos setores das localidades da Unidade de Negócio.
- Caso contrário, caso tenha informado a gerência, o sistema seleciona as rotas dos setores das localidades da gerência.
- Caso tenha informado grupo(s) de faturamento, o sistema seleciona as rotas pertencentes ao(s) grupo(s) de faturamento.
- Caso tenha informado grupo(s) de cobrança, o sistema seleciona as rotas pertencentes ao(s) grupo(s) de cobrança.


- Caso tenha informado empresa(s) de faturamento, o sistema seleciona as rotas vinculadas a esta(s) empresa(s) de faturamento.
- Caso tenha informado empresa(s) de cobrança, o sistema seleciona as rotas vinculadas a esta(s) empresa(s) de cobrança.
- O sistema retorna a coleção de rotas que satisfizeram a todos os parâmetros informados.
- Caso não tenha informado nenhum parâmetro, o sistema seleciona todas as rotas.

Verifica sucesso da transação

 Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem: "'« quantidade de rotas » transferidas entre Grupos e/ou Empresas", e Exibe o link "Realizar nova Transferência".

Informe os campos que julgar necessários e clique no botão

https://www.gsan.com.br/ Printed on 02/11/2025 04:59



Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Grupo de Faturamento	Para selecionar um grupo, clique sobre o item desejado. Para selecionar mais de um grupo, mantenha a tecla "Ctrl" pressionada e clique sobre os demais itens desejados.
Grupo de Cobrança	Para selecionar um grupo, clique sobre o item desejado. Para selecionar mais de um grupo, mantenha a tecla "Ctrl" pressionada e clique sobre os demais itens desejados.
Empresa de Faturamento	Para selecionar uma empresa, clique sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma empresa, mantenha a tecla "Ctrl" pressionada e clique sobre os demais itens desejados.
Empresa de Cobrança	Para selecionar uma empresa, clique sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma empresa, mantenha a tecla "Ctrl" pressionada e clique sobre os demais itens desejados.
Gerência Regional	Para selecionar uma Gerência Regional, clique sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma gerência, mantenha a tecla "Ctrl" pressionada e clique sobre os demais itens desejados.
Unidade de Negócio	Para selecionar uma unidade de negócio, clique sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma unidade de negócio, mantenha a tecla "Ctrl" pressionada e clique sobre os demais itens desejados.
Informe os Dados da Inscrição Inicial:	
Localidade Inicial	Informe o número da localidade, com no máximo 3 (três) dígitos, ou clique no botão para selecionar a localidade desejada, link Pesquisar Localidade, para selecionar a localidade desejada. O nome da localidade será exibido no campo ao lado.
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. Quando a localidade inicial for informada, o sistema replica o mesmo código na localidade final, caso não esteja preenchida ou esteja preenchida com o mesmo valor, permite alterar para valor maior que a inicial e os campos setor e rota, inicial e final, também serão limpos. Quando a localidade inicial for limpa, a localidade final e os campos setor e rota, inicial e final também serão limpos.
Setor Comercial Inicial	Informe o número do setor comercial, com no máximo 3 (três) dígitos, ou clique no botão R, link Pesquisar Setor Comercial, para selecionar o setor desejado. O nome do setor comercial será exibido no campo ao lado.
	Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. Este campo só pode ser informado caso tenha sido informado o intervalo de localidade, e a localidade inicial seja igual à localidade final. Quando o setor comercial inicial for informado, o sistema replica o mesmo valor no setor comercial final, caso não esteja preenchido ou esteja preenchido com o mesmo valor, permite alteração para valor maior que o inicial e os campos rota, inicial e final, serão limpos. Quando o setor comercial inicial for limpo, o setor comercial final e os campos rota, inicial e final, também serão limpos.

Printed on 02/11/2025 04:59 https://www.gsan.com.br/

Informe o código da rota válida. Este campo só pode ser informado caso tenha sido informado o intervalo de setor e o setor inicial seja igual ao setor final.
Quando a rota inicial for informada, o sistema replica o mesmo valor na rota final, caso não esteja preenchida ou esteja preenchida com o mesmo valor, permite alterar para valor maior que a inicial. Quando a rota inicial for limpa, a rota final também será limpa.
Informe o número da localidade, com no máximo 3 (três) dígitos, ou clique no botão para selecionar a localidade desejada, link Pesquisar Localidade, para selecionar a localidade desejada. O nome da localidade será exibido no campo ao lado.
Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. Quando a localidade inicial for informada, o sistema replica o mesmo código na localidade final, caso não esteja preenchida ou esteja preenchida com o mesmo valor, permite alterar para valor maior que a inicial e os campos setor e rota, inicial e final, também serão limpos. Quando a localidade inicial for limpa, a localidade final e os campos setor e rota, inicial e final também serão limpos.
Informe o número do setor comercial, com no máximo 3 (três) dígitos, ou clique no botão , link Pesquisar Setor Comercial, para selecionar o setor desejado. O nome do setor comercial será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em
exibição. Este campo só pode ser informado caso tenha sido informado o intervalo de localidade, e a localidade inicial seja igual à localidade final. Quando o setor comercial inicial for informado, o sistema replica o mesmo valor no setor comercial final, caso não esteja preenchido ou esteja preenchido com o mesmo valor, permite alteração para valor maior que o inicial e os campos rota, inicial e final, serão limpos. Quando o setor comercial inicial for limpo, o setor comercial final e os campos rota, inicial e final, também serão limpos.
Informe o código da rota válida. Este campo só pode ser informado caso tenha sido informado o intervalo de setor e o setor inicial seja igual ao setor final. Quando a rota inicial for informada, o sistema replica o mesmo valor na rota final, caso não esteja preenchida ou esteja preenchida com o mesmo valor, permite alterar para valor maior que a inicial. Quando a rota inicial for limpa, a rota final também será limpa.
Selecione o tipo de leitura entre uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Informe a matricula do leiturista, ou clique no botão 🖳 para selecionar o leiturista desejado. O nome do leiturista será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão 🍣 ao lado do campo em
I KKO FEOTION FEELONOON FILESOF KOS III

Em seguida, o sistema exibe a tela "Transferir Rotas entre Grupos e/ou Empresas", onde os parâmetros informados ficam desabilitados, e os campos "Destino" habilitados para selecionar as opções que desejar entre as disponibilizadas.

Cob - TransferirRotasentreGruposeouEmpresas - TelaTransf.png

Ao informar as opções disponibilizadas, o sistema solicita a confirmação antes de efetivar a transferência.

Cob - TransferirRotasentreGruposeouEmpresas - TelaConfirma.png

= Tela de Sucesso =

Cob - TransferirRotasentreGruposeouEmpresas - TelaSucesso.png

= Funcionalidade dos Botões =

(% height="205" width="821" %)

=Botão
alt="Lupa.gif"
alt="Borracha.gif"
Limpar.jpg
alt="Selecionar.png'
cancelar2.jpg
Transferir.png
Sim.png
Nao.png

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:cobranca:transferir_rotas_entre_grupos_e_ou_empresas&rev=1443208140

Last update: 31/08/2017 01:11



https://www.gsan.com.br/ Printed on 02/11/2025 04:59