




Pentaho Analyzer

Login do Usuário



Seleção da Análise

Selecione a opção **Nova Análise**

No Pentaho User Console

Início

Navegar por Arquivos

Criar Novo

Gerenciar Fontes de Dados..

Documentação

Nova Análise

Relatório Interativo

Painel

CDE Dashboard

Exemplos

Tutoriais

Seleção da Fonte de Dados (Cubo)

Selecione o **Cubo** que contém os dados com os quais irá trabalhar.

Selecione Fonte de Dados

Especifique que fonte de dados você quer analisar. Cada fonte de dados consiste num esquema e um cubo desse esquema. Isto irá determinar que campos estarão disponíveis. 

Fonte de Dados:



- ResumosGerenciais: Analise da Arrecadacao
- ResumosGerenciais: Analise de Faturamento
- ResumosGerenciais: Analise de Indicador Faturamento
- ResumosGerenciais: Analise de Coleta Esgoto
- ResumosGerenciais: Analise de Consumo Agua
- ResumosGerenciais: Analise de Ligacao Economia**
- ResumosGerenciais: Analise de Parcelamento
- ResumosGerenciais: Analise de Pendencia

Atualizar relatório automaticamente

OK

Cancelar

1. A tela acima exibe a lista de todos os cubos e esquemas criados;
2. Escolha o cubo desejado e clique em Ok para abrir a ferramenta.

Disposição da Tela Após Seleção de Dados

A interface é acessada contendo os **Campos disponíveis** (na vertical), a **Aba de Layout** (na horizontal), a **Área de Trabalho** (ao centro), além da **Barra de Ferramenta** e do **Gráfico/Tabela** (ambos na horizontal).

The screenshot shows the Pentaho Analyzer interface. On the left, there's a sidebar titled "Análise" with a search bar and a tree view of available fields under "Campos disponíveis (47)". The tree includes categories like AnoMes, Area Tipo, Categoría, ClienteTipo, Consumo Tarifa, Esfera de Poder, Geografia, Grupo de Faturamento, and Indicador Hidrometro. In the center, there's a "Leiaute" (Layout) panel with sections for Linhas (Rows), Colunas (Columns), and Medidas (Measures). A message at the top of this panel says "Nenhum filtro em uso" (No filters in use). To the right, the "Área de Trabalho" (Work Area) is shown with a grid icon and a message: "Arrastar um campo disponível para as zonas de distribuição. (Marcado com um asterisco vermelho no painel de leiaute.)". At the bottom right of the work area, there's a "Help" button.

Campos disponíveis 1

É possível arrastar os campos até a área de trabalho.

This screenshot shows the same interface as the previous one, but with specific fields highlighted and arrows indicating they are being dragged. The "Gerencia Regional" field in the "Localizacao" section of the available fields panel has a red box around it and an arrow pointing towards the "Leiaute" panel. The "QTD. Economia" field in the "Measures" section also has a red box and an arrow pointing towards the "Leiaute" panel. The "Área de Trabalho" on the right now displays a table with data:

Gerencia Regional	Ano		
	2007	2008	2009
ASSU	398.183	616.922	637.777
CAICO	608.817	947.763	992.166
LITORAL SUL	1.183.787	1.848.171	1.944.653
MOSSORO	880.494	1.357.160	1.400.929
NATAL NORTE	1.092.725	1.690.186	1.736.007
NATAL SUL	1.465.580	2.263.721	2.327.341
PAU DOS FERROS	434.041	669.555	689.814

Campos disponíveis 2

Utilize o botão direito do mouse para obter mais informações dos campos disponíveis (na vertical).

Clique com o direito exibe mais opções.

Análise x

Campos disponíveis (47) :
Analise de Ligacao Economia

Buscar: Ver ▾

▼ AnoMes **Opções**

- Ano
- AnoC Adicionar ao Relatório
- Área Filtrar...
- Cate Sobre...
- Client
- Consumo Taria
- Esfera de Poder
- Geografia
- Grupo de Faturamento
- Indicador Hidrometro
- Indicador Hidrometro Poço
- Indicador Poço
- ▼ Localizacao

Campos disponíveis 3

Utilize o botão direito do mouse para alterar a visualização das **dimensões** e **medidas** elencadas nos campos disponíveis (na vertical).

Análise

Campos disponíveis (47): Analise de Ligacao Economia

Buscar: Ver

▼ AnoMes

- Ano
- AnoMes
- Área Tipo
- Categoria
- ClienteTipo
- Consumo Tarifa
- Esfera de Poder

Leiaute

Linhas Ordenação

Gerencia Regional

- ✓ Por Categoria
- Medida - Nível - Tempo
- A→Z
- Esquema

Soltar Nível Aqui

Medidas

Mudar a forma de visualização das Dimensões/Medidas

Aba de Layout

Movimentações possíveis na **Aba de Layout**.

Campos a serem exibidos nas Linhas.

Linhas

Gerencia Regional

Soltar Nível Aqui

Colunas

Ano

Soltar Nível Aqui

Medidas

QTD. Economia

Soltar Medida Aqui

Exibe Colunas.

Exibe Medidas.

Propriedade

Opções de Relatório...

Leiaute

Linhas

Gerencia Regional

Nenhum filtro em uso

Alterar nome do Campo Soltar Nível Aqui

Exibir Também Exibir Propriedades

Exibir Também

Hyperlink...

Filtrar...

10 Maiores, etc...

Classificar A→Z

Classificar Z→A

Exibir Subtotais

Sobre...

Remover do Relatório

Ano

2007

Gerencia Regional

Unidade de Negocio

Localidade Elo

Localidade

Setor Comercial

Rota

Quadra

434,04

Adiciona Hyperlink

Adicionar Filtro

Ordenar Dados

Remover do relatório

consenso TECNOLOGIA

Opções de Relatório

Quatro opções de relatório.

Opções do Relatório

Células vazias: 1

Quando houverem células vazias, exibir: 1

Exibir também Linhas/Colunas em que a célula de medida está vazia

Totais: 2

Exibir Totais Gerais por linhas
 Exibir Totais Gerais por Colunas
 Exibir também totais que incluem valores filtrados

Detalhamento de Células: 3

Exibir links para detalhamento em células de medidas ([Selecionar Colunas](#))

Congelar painéis na tabela: 4

Congelar cabeçalhos da coluna
 Congelar rótulos de linha

OK **Cancelar**

1. Opção para exibir células nulas e indicador do caractere que representa essa linha;
2. Exibir informações de totais;
3. Habilita botão para detalhes dos resultados sintéticos;
4. Congelamento de colunas e linhas dos painéis.

Barra de Ferramentas

Uso da barra de ferramentas.

View As: **1** **2** **3** **4** **5** **6**

Exportar Relatório

- Sobre Este Relatório...
- Opções do Relatório...
- Opções do Gráfico...
- Resetar
- Resetar Tamanho das Colunas
- Administração

	QTD. Total	QTD. Econom.
777	653	
1.166	1.025	
653	2.059	
929	1.498	

1. Desfaz/Refaz a última operação;
2. Exibe/Esconde a aba de Campos Disponíveis;
3. Exibe/Esconde a aba de Layout;
4. Exibe/Esconde a aba de Filtros;
5. Habilita/Desabilita a atualização automática;
6. Configurações e Exportação.

Drill

Gerencia Regional	Ano		
	2007	2008	2009
QTD. Economia	QTD. Economia	QTD. Economia	
ASSU	398.183	616.922	
CAICO	608.817	947.763	
LITORAL SUL	1.183.787	1.848.171	
MOSSORO	880.494	1.357.160	
NATAL NORTE	1.092.725	1.696.186	
NATAL SUL	1.405.580	2.363.721	

PAU DOS FERROS
 Excluir NATAL SUL
 Manter Somente NATAL SUL
 Manter Somente NATAL SUL e Excluir Unidade de Negócio

Gerencia Regional	Unidade de Negocio	Ano	
		2007	2008
UNIDADE DE RECEITA DE CLIENTES	328.709	525.688	
UNIDADE DE RECEITA ZONA LESTE	354.432	533.848	
UNIDADE DE RECEITA ZONA OESTE	455.335	708.439	
UNIDADE DE RECEITA ZONA SUL	327.104	495.746	

Excluir UNIDADE DE RECEITA ZONA SUL
 Manter Somente UNIDADE DE RECEITA ZONA SUL
 Manter Somente UNIDADE DE RECEITA ZONA SUL e Excluir Localidade Ela

Gerencia Regional	Unidade de Negocio	Localidade Ela	Ano		
			2007	2008	2009
NATAL SUL	UNIDADE DE RECEITA ZONA SUL	BOM PASTOR	-	-	3.928
		CANDELARIA	65.010	98.176	90.553
		CAPIM MACIO	75.697	116.126	137.732
		CIDADE SATELITE	54.248	82.470	76.600
		PIRANGI	66.244	99.105	92.775
		PLANALTO	-	-	8.224
		PONTA NEGRA	65.905	99.869	90.742

Pivot

Gerencia Regional	Ano		
	2013	2014	2015
QTD. Economia	QTD. Economia	QTD. Economia	
ASSU	718.906	733.519	499.247
CAICO	1.157.424	1.181.542	787.371
LITORAL SUL	2.467.412	2.566.784	1.761.548
MOSSORO	1.714.035	1.752.309	1.194.056
NATAL NORTE	1.960.169	2.003.192	1.360.527
NATAL SUL	2.587.168	2.642.565	1.790.227
PAU DOS FERROS	712.708	728.493	499.219

Excluir
 Gerencia Regional

Gerencia Regional				
ASSU	CAICO	LITORAL SUL	MOSSORO	
Ano	QTD. Economia	QTD. Economia	QTD. Economia	
2013	718.906	1.157.424	2.467.412	1.714.035
2014	733.519	1.181.542	2.566.784	1.752.309
2015	499.247	787.371	1.761.548	1.194.056

Filtros

💡 Filtros podem ser adicionados apenas arrastando o campo para a aba de filtros.

💡 Pode utilizar os 2 cliques do mouse . O Filtro é adicionado e o próximo nível é exibido

The screenshot shows the Pentaho Analyzer interface. At the top, there are filter icons and a 'Ver Como:' dropdown. Below is a message: 'Para adicionar um novo filtro, arraste um campo de Campos Disponíveis para esta área.' A data grid titled 'Categoría' is displayed, showing columns for Ano, COMERCIAL, INDUSTRIAL, PUBLICO, and RESIDENCIAL, with data from 2007 to 2015.

Ano	Categoria			
	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICO	RESIDENCIAL
2007	131.696	22.808	66.855	5.048.302
2008	229.118	38.268	103.657	7.747.190
2009	240.383	39.729	106.773	7.989.473
2010	252.876	42.681	110.445	8.242.739
2011	264.630	45.710	114.441	8.512.935
2012	276.101	48.247	117.927	8.837.077
2013	284.329	48.938	119.151	9.172.054
2014	462.679	49.542	120.678	9.306.145
2015	314.206	33.031	81.587	6.373.321

Filtros 2

Filtrar Ano

Selecionar de uma lista (Inclui, Exclui)
 Combina com uma string específica (Contém, Não Contém)

Escolha valores de uma lista:

2007	>
2008	<
2009	>>
2010	<<
2011	
2012	
2013	
2014	
2015	

Atualmente Incluído ▾ :
 Buscar

Exibindo todos 9 valores

1 valor selecionado

Nome do Parâmetro

Filtrar Ano

Selecionar de uma lista (Inclui, Exclui)
 Combina com uma string específica (Contém, Não Contém)

Ano Contém ▾
 Contém
 Não Contém

Nome do Parâmetro

Medidas Calculadas

Medidas Calculadas

- Em situações onde existem medidas que são derivadas de outras, mas não foram modeladas;
- Usuário pode criar novas medidas baseadas nas existentes.

The screenshot shows the Pentaho Analyzer interface with a report titled 'Analise' (Analysis). The left sidebar lists various fields under 'Campos disponíveis (47)'. In the main area, there's a table with three columns: 'Ano' (Year), 'QTD. Lig. Medidas com Hidrometro' (Quantity of measures with hydrometer), and 'QTD. Ligacoes' (Quantity of connections). The table data is as follows:

Ano	QTD. Lig. Medidas com Hidrometro	QTD. Ligacoes
2007	2.962.745	5.269.681
2008	4.488.060	8.118.233
2009	4.521.186	8.376.358
2010	4.737.595	8.648.741
2011	5.138.205	8.937.716
2012	5.582.781	9.279.352
2013	6.248.436	9.624.472
2014	6.898.443	9.939.044
2015	4.949.613	6.802.145

Seleção da medida

Medidas Calculadas

- Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho de uma medida;
- Escolha Medidas Definida por Usuário > Medidas Calculadas;

The screenshot shows the Pentaho Analyzer interface with a table of data. A context menu is open over the first row of the table, specifically over the 'QTD. Lig. Medidas com Hidrometro' column header. The menu path 'Medidas Calculadas...' is highlighted. The menu options include:

- Nome e Formato da Coluna...
- Formatação Condisional
- Medida Definida por Usuário
- Maior/Menor Que, Igual a, etc...
- 10 Maiores, etc...
- Classificar Valores Baixo--
- Classificar Valores Alto--
- Subtotais (Somas, Médias, etc.)
- Sobre...
- Esconder do Gráfico
- Medida de Gráfico de Mudanças
- Remover do Relatório

Criação de uma nova média

Medidas Calculadas

- Utilizando as medidas existentes e operadores aritméticos uma nova média será criada.

Nova Medida Calculada

Nome: INDICE Hidrometraçao
Formato: Porcentagem (%) Casas Decimais: 2

QTD. Lig. Medidas com Hidrometro
QTD. Ligacoes

IND. Hidrometraçao
QTD. Lig. Ativa Esgoto
QTD. Ligacoes Novas Esgoto
QTD. Economia
QTD. Lig. Cadastrada Agua
QTD. Lig. Cadastrada Esgoto
QTD. Lig. Em Analise Agua
QTD. Lig. Em Analise Esgoto
QTD. Lig. Nas Analisadas Agua
QTD. Lig. Nas Analisadas Esgotos
QTD. Lig. Medidas com Hidrometro
QTD. Lig. Ativa Agua
QTD. Lig. Inativas Agua
QTD. Lig. Inativos Esgoto

Cálculo do subtotal

Calcular subtotais utilizando fórmula de medida

OK Cancelar

Finalização

The screenshot shows the Pentaho Analyzer interface. At the top, there's a toolbar with various icons for navigation and filtering. Below it, a message indicates "Nenhum filtro em uso" (No filters in use). The main area displays a table with three columns: Ano (Year), QTD. Lig. Medidas com Hidrometro (Quantity of measures with hydrometry), and QTD. Ligacoes (Quantity of connections). A fourth column, INDICE Hidrometraçao (Hydrometry Index), is shown in green and is highlighted with a dashed orange border. The data spans from 2007 to 2015, showing a general upward trend in the index values.

Ano	QTD. Lig. Medidas com Hidrometro	QTD. Ligacoes	INDICE Hidrometraçao
2007	2.962.745	5.269.661	56,22%
2008	4.488.060	8.118.233	55,28%
2009	4.521.186	8.376.358	53,98%
2010	4.737.595	8.648.741	54,78%
2011	5.138.205	8.937.716	57,49%
2012	5.582.781	9.279.352	60,16%
2013	6.248.436	9.624.472	64,92%
2014	6.898.443	9.939.044	69,41%
2015	4.949.613	6.802.145	72,77%

Ranke

Ranke

- Para extrair informações, como produtos mais vendidos ou clientes que mais consomem, pode ser utilizado o recurso de ranking.

Ano	QTD. Lig. Medidas com Hidrometro	QTD. Ligacoes	INDICE Hidrometraçao	
2007	2.962.745	5.269.661	56	Nome e Formato da Coluna...
2008	4.488.060	8.118.233	55	Formatação Condisional
2009	4.521.186	8.376.358	53	Medida Definida por Usuário
2010	4.737.595	8.648.741	54	Maior/Menor Que, Igual a, etc...
2011	5.138.205	8.937.716	57	10 Maiores, etc...
2012	5.582.781	9.279.352	60	% de, Ranking, Somatório acumulado...
2013	6.248.436	9.624.472	64	Medidas Calculadas...
2014	6.898.443	9.939.044	69	Medida de Tendência...
2015	4.949.613	6.802.145	72	Classificar Valores Baixo--

Visualização do Ranque

Novo %, Ranking, Somatório acumulado, etc.

Escolher o campo de medida que você quer criar:

- % de QTD. Ligacoes
- Ranking por QTD. Ligacoes
- Somatório acumulado de QTD. Ligacoes
- % de Somatório acumulado de QTD. Ligacoes

[Próximo](#) [Cancelar](#)

Novo % de, Ranking, Somatório acumulado, etc.

Nome:
Formato: Casas Decimais:

Medida base: QTD. Ligacoes

% de QTD. Ligacoes

- Coluna (Coluna de Total Geral e 100%)
- Linha (Linha de Total Geral e 100%)
- Total Geral (Tabela Total Geral e 100%)
- Cada

[Voltar](#) [Pronto](#) [Cancelar](#)


Ano	QTD. Lig. Medidas com Hidrometro	QTD. Ligacoes	% de QTD. Ligacoes	INDICE Hidrometraçao
2007	2.962.745	5.269.661	7,03%	56,22%
2008	4.488.060	8.118.233	10,82%	55,28%
2009	4.521.186	8.376.358	11,17%	53,98%
2010	4.737.595	8.648.741	11,53%	54,78%
2011	5.138.205	8.937.716	11,92%	57,49%
2012	5.582.781	9.279.352	12,37%	60,16%
2013	6.248.436	9.624.472	12,83%	64,92%
2014	6.898.443	9.939.044	13,25%	69,41%
2015	4.949.613	6.802.145	9,07%	72,77%

Tendência

Para calcular tendências de alguma medida:

Localidade Elo	Ano					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	QTD. Ligacoes					
BOM PASTOR	-	-	-	-	-	-
CANDELARIA	58.931	88.818	-	-	-	-
CAPIM MACIO	67.368	101.632	-	-	-	-
CIDADE SATELITE	49.688	75.457	-	-	-	-
PIRANGI	60.170	91.644	-	-	-	-
PLANALTO	-	-	-	-	-	-
PONTA NEGRA	47.645	72.202	-	-	-	-

- Exibe o valor do mês anterior;
- Exibe a diferença em relação ao período anterior;
- Porcentagem em relação ao período anterior;
- Média em relação ao período anterior;
- Soma dos períodos anteriores.



Tendência 1

Tendência
Não há anos anteriores para comparar.

Localidade Elo	Ano		Ano	
	2007	2008	QTD. Ligacoes	Crescimento
BOM PASTOR	-	-	-	-
CANDELARIA	58.931	88.818	88.818	58.931
CAPIM MACIO	67.368	101.632	101.632	67.368
CIDADE SATELITE	49.688	75.457	75.457	49.688
PIRANGI	60.170	91.644	91.644	60.170
PLANALTO	-	-	-	-
PONTA NEGRA	47.645	72.202	72.202	47.645

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN.

Last update:

31/08/2017 ajuda:gerencial:pentaho_analyzer https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:gerencial:pentaho_analyzer&rev=1483020234
01:11

~~NOSIDEBAR~~

From:

<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:gerencial:pentaho_analyzer&rev=1483020234



Last update: **31/08/2017 01:11**