



Inserir Consumo Tarifa Subcategoria

O objetivo desta funcionalidade é inserir um consumo de tarifa por subcategoria no sistema **GSAN**.

Ela pode ser acessada via **Menu** de sistema, no caminho: **GSAN > Faturamento > Tarifa de Consumo > Inserir Consumo Tarifa Subcategoria**.

Feito isso, o sistema acessa a tela abaixo:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Gsan -> Faturamento -> Tarifa de Consumo -> Inserir Consumo Tarifa SubCategoria

Inserir Tarifa de Consumo por SubCategoria

Para inserir a tarifa de consumo por subcategoria, informe os dados abaixo:

Ajuda

Descrição da Tarifa: * SAAE

Data de Vigência: * 01/01/3000

Categorias e Economias: *

Adicionar

Remover	Categoria	Consumo Mínimo	Tarifa Mínima	Qtd. Faixas

* Campos obrigatórios

Desfazer Cancelar Inserir

Versão: 11.1.05.2.3p (Online) 08/06/2016 - 16:30:27

Informe os campos conforme instruções para preenchimento ([aqui](#)), e clique no botão **Inserir**. O sistema realiza algumas verificações **AQUI**. Ao clicar no botão **Adicionar**, o sistema exibe a tela abaixo:

Informar Categoria

Preencha os campos para inserir uma categoria na tarifa de consumo [Ajuda](#)

Categoria: [*]	<input type="text"/>
SubCategoria: [*]	<input type="text"/>
Consumo Mínimo:	<input type="text"/>
Valor da Tarifa Mínima:	<input type="text"/>

Faixas de Consumo: [Adicionar](#)

Remover	Limite Superior	Valor da Tarifa na Faixa
		* Campos obrigatórios

[Inserir](#) [Fechar](#)

Todos os campos desta tela são obrigatórios. Selecione a Categoria, e a Subcategoria entre as opções disponibilizadas pelo sistema; o Consumo Mínimo; o Valor da Tarifa Mínima. Em seguida, clique no botão [Inserir](#).

Agora, ao clicar no botão [Adicionar](#), é exibida a tela a seguir:

Informar Faixa de Consumo

Preencha os campos para inserir uma faixa na tarifa de consumo

Limite Superior da Faixa: [*]	<input type="text"/>
Valor do m ³ da Faixa: [*]	<input type="text"/>

* Campos obrigatórios

[Inserir](#) [Fechar](#)

Nesta, informe, obrigatoriamente, o **Limite Superior da Faixa** e o **Valor do m³ da Faixa**. Em seguida, clique no botão [Inserir](#).

Informados os dados, será exibida a tela abaixo com os dados inseridos. Nesta tela, clique no botão [Inserir](#) e será atualizada a tela **Inserir Tarifa de Consumo por Subcategoria**.

Informar Categoria

Preencha os campos para inserir uma categoria na tarifa de consumo [Ajuda](#)

Categoria:*	RESIDENCIAL	
SubCategoria:*		
Consumo Mínimo:*	300	
Valor da Tarifa Mínima:*	3,33	
Faixas de Consumo:	Adicionar	
Remover	Limite Superior	Valor da Tarifa na Faixa
	400	4,44

* Campos obrigatórios

[Inserir](#) [Fechar](#)

Verificações do Sistema

1. Verificar existência de tarifa de consumo:

1. Caso seja informada uma nova descrição que já exista cadastrada no sistema, será exibida a mensagem “Tarifa de Consumo já existe, selecionar a descrição da lista ao lado”.

2. Verificar data de vigência:

1. Caso o usuário tenha selecionado a descrição de uma tarifa de consumo já existente, e a data de vigência informada não seja posterior a maior data de vigência existente para a tarifa de consumo, será exibida a mensagem “Data de Vigência deve ser posterior a «maior data de vigência encontrada»”.
2. Caso a data de vigência informada seja menor que o ano/mês de faturamento, será exibida a mensagem “Data de Vigência deve ser posterior ao Ano/Mês de Faturamento «xxxxxxxxxxxxxx»”.
3. Caso a data de vigência informada seja maior que 90 dias da Data Corrente, será exibida a mensagem “Data de Vigência pode ser no máximo 90 dias além da data corrente”.

3. Verificar existência de dados:

1. Caso não exista a tabela na base de dados, será exibida a mensagem “Tabela «nome da tabela» inexistente” e cancelar a operação.
2. Caso a tabela esteja sem dados, será exibida a mensagem “Tabela «nome da tabela» sem dados para seleção” e cancelar a operação.

4. Verificar informação de dados para a categoria:

1. Caso não exista dados para a categoria no sistema, será exibida a mensagem “A categoria selecionada não possui dados para esta tarifa”.

5. Verificar informação de dados para a subcategoria:

1. Caso o usuário já tenha informado os dados da tarifa para a subcategoria selecionada, será exibida a mensagem “A subcategoria selecionada já possui dados para esta tarifa”.

6. Verificar limite superior da faixa de consumo:

1. Caso o limite superior da faixa de consumo informado não seja superior ao consumo

mínimo informado para a categoria, quando for a primeira faixa, ou não seja superior ao limite superior da faixa de consumo anterior informada, a partir da segunda faixa exibir a mensagem “Limite Superior da Faixa de Consumo deve ser maior que o Limite Superior Anterior”.

2. Caso o limite superior da última faixa de consumo não seja igual a 999999, será exibida a mensagem “Limite Superior da Última Faixa de Consumo deve ser igual a 999999”.
3. Quando informada uma faixa, com limite superior igual a 999999, não permitir inclusão de novas faixas de consumo.

7. Verificar preenchimento dos campos:

1. Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão da tarifa de consumo, será exibida a mensagem “Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado»”.




8. Verificar sucesso da transação:

1. Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno, caso contrário, exibe a mensagem “«Descrição da função» efetuada com sucesso”.

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Descrição da Tarifa(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Data de Vigência(*)	Campo obrigatório - Esta data será exibida pelo sistema.
Categoria e Economia(*)	Nesta tabela serão exibidas todas as categorias cadastradas.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
 Adicionar	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a adição dos dados nas bases de dados. Este botão tem diversas funções: Adicionar os dados da Categoria/Subcategoria; Adicionar Faixa de Consumo; Adicionar Tarifa de Consumo por Subcategoria.
 Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
 Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
 Inserir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção dos dados nas bases de dados. Este botão tem diversas funções: Informar os dados da Categoria/Subcategoria; Informar Faixa de Consumo; Inserir Tarifa de Consumo por Subcategoria.
	Ao clicar neste botão, o sistema remove o item cadastrado.
 Fechar	Ao clicar neste botão, o sistema fecha a tela em exibição.

Referências

[Inserir Tarifa de Consumo por Subcategoria](#)

Termos Principais

[Tarifa de Consumo](#)

[Faturamento](#)

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:

<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:inserir_consumo_tarifa_subcategoria&rev=1495734734

Last update: **31/08/2017 01:11**

