



Inserir Tarifa de Consumo

O objetivo desta funcionalidade é inserir tarifa de consumo, podendo ser acessada no caminho [Gsan](#) > [Faturamento](#) > [Tarifa de Consumo](#) > Inserir Tarifa de Consumo.

Verifica existência de tarifa de consumo

- Caso seja informada uma nova descrição que já exista no sistema, será exibida a mensagem “Tarifa de Consumo já existe, seleciona a descrição da lista ao lado”.

Verifica data de vigência

- Caso o usuário tenha selecionado a descrição de uma tarifa de consumo já existente, e a data de vigência informada não seja posterior a maior data de vigência existente para a tarifa de consumo, o sistema exibe a mensagem “Data de Vigência deve ser posterior a «maior data de vigência encontrada»”.
- Caso a data de vigência informada seja menor que o ano/mês de faturamento, o sistema exibe a mensagem “Data de Vigência deve ser posterior ao Ano/Mês de Faturamento « xxxxxxxx »”.
- Caso a data de vigência informada seja maior que 90 dias da Data Corrente, o sistema exibe a mensagem “Data de Vigência pode ser no máximo 90 dias além da data corrente”.

Verifica existência de dados

- Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem “Tabela «nome da tabela» inexistente” e cancelar a operação.
- Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem “Tabela «nome da tabela» sem dados para seleção” e cancelar a operação.

Verifica informação de dados para a categoria

- Caso o usuário já tenha informado os dados da tarifa para a categoria selecionada, o sistema exibe a mensagem “A categoria selecionada já possui dados para esta tarifa”.

Verifica limite superior da faixa de consumo

- Caso o limite superior da faixa de consumo informado não seja superior ao consumo mínimo informado para a categoria, quando for a primeira faixa, ou não seja superior ao limite superior da faixa de consumo anterior informada, a partir da segunda faixa, o sistema exibe a mensagem “Limite Superior da Faixa de Consumo deve ser maior que o Limite Superior Anterior”.
- Caso o limite superior da última faixa de consumo não seja igual a 999999, o sistema exibe a mensagem “Limite Superior da Última Faixa de Consumo deve ser igual a 999999”.
- Quando for informada uma faixa, com limite superior igual a 999999, o sistema não permite a inclusão de novas faixas de consumo.

Verifica preenchimento dos campos

- Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão da

tarifa de consumo, o sistema exibe a mensagem “Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado»”.

Verifica sucesso da transação

- Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem “«descrição da função» efetuada com sucesso”.

Inicialmente o sistema exibe a tela “Inserir Tarifa de Consumo”, informe os campos necessários e clique no botão **Adicionar** para adicionar as categorias e economias. Após o preenchimento dos campos, clique no botão **Inserir** e sistema apresentará a tela de sucesso.

Gsan -> Faturamento -> Tarifa de Consumo -> Inserir Tarifa de Consumo

Inserir Tarifa de Consumo

Para inserir a tarifa de consumo, informe os dados abaixo:

[Ajuda](#)

Descrição da Tarifa: *	<input type="text"/>	<input type="button" value=""/>		
Data de Vigência: *	<input type="text"/> (dd/mm/aaaa)	<input type="button" value=""/>		
Perfil da Ligação:	<input type="button" value=""/>			
Tipo Calculo Tarifa: *	<input type="button" value=""/>			
Indicador de Tarifa Para Contrato de Demanda:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não			
Categorias e Economias: *				
<input type="button" value="Adicionar"/>				
<input type="button" value="Remover"/>	Categoria	Consumo Mínimo	Tarifa Mínima	Qtd. Faixas
* Campos obrigatórios				
<input type="button" value="Desfazer"/> <input type="button" value="Cancelar"/>			<input type="button" value="Inserir"/>	

Ao clicar no botão **Adicionar**, o sistema exibe a tela “Inserir Tarifa de Consumo”, abaixo.

Gsan -> Faturamento -> Tarifa de Consumo -> Inserir Tarifa de Consumo

Inserir Tarifa de Consumo

Para inserir a tarifa de consumo, informe os dados abaixo: [Ajuda](#)

Descrição da Tarifa:*	TARIFA TESTE 2	<input type="button" value=""/>		
Data de Vigência:*	04/07/2013 <input type="button" value=""/>	(dd/mm/aaaa)		
Perfil da Ligação:	AGUA BRUTA	<input type="button" value=""/>		
Tipo Calculo Tarifa:*	Calculo Proporcional	<input type="button" value=""/>		
Indicador de Tarifa Para Contrato de Demanda:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	<input type="button" value=""/>		
Categorias e Economias:*				
<input type="button" value="Remover"/>	Categoria	Consumo Mínimo	Tarifa Mínima	Qtd. Faixas
	COMERCIAL	30	5,30	1

* Campos obrigatórios

É necessário que sejam informados os dados da categoria, clicando no botão [Adicionar](#).

Informar Categoria

Preencha os campos para inserir uma categoria na tarifa de consumo: [Ajuda](#)

Categoria:*	COMERCIAL	<input type="button" value=""/>
Consumo Mínimo:*	30	<input type="button" value=""/>
Valor da Tarifa Mínima:*	5,30	<input type="button" value=""/>
Faixas de Consumo:*	<input type="button" value="Adicionar"/>	
<input type="button" value="Remover"/>	Limite Superior	Valor da Tarifa na Faixa

* Campos obrigatórios

É necessário informar a faixa de consumo, conforme tela apresentada na sequência. Após a complementação da categoria, clique no botão [Inserir](#).

Informar Categoria

Preencha os campos para inserir uma categoria na tarifa de consumo: [Ajuda](#)

Categoria:*	COMERCIAL	
Consumo Mínimo:*	30	
Valor da Tarifa Mínima:*	5,30	
Faixas de Consumo:*	Adicionar	
Remover	Limite Superior	Valor da Tarifa na Faixa
	999999	10,00

* Campos obrigatórios

[Inserir](#) [Fechar](#)

Clique no botão [Inserir](#) para informar a faixa de Consumo.

Informar Faixa de Consumo

Preencha os campos para inserir uma faixa na tarifa de consumo: [Ajuda](#)

Limite Superior da Faixa:*	999999
Valor do m³ da Faixa:*	11,00

* Campos obrigatórios

[Voltar](#) [Inserir](#) [Fechar](#)


Preenchimento dos campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Descrição da Tarifa(*)	
Data de Vigência(*)	
Perfil da Ligação	
Tipo Cálculo Tarifa(*)	
Indicador de Tarifa Para Contrato de Demanda	
Categorias e Economias(*)	

= Tela de Sucesso =

[Fat - InserirTarifaConsumo - TelaSucesso.png](#)

= Funcionalidade dos Botões =



Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:

<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:inserir_tarifa_de_consumo&rev=1437675760

Last update: **31/08/2017 01:11**

