13/12/2025 16:35 Inserir Tarifa de Consumo



## Inserir Tarifa de Consumo

O objetivo desta funcionalidade é inserir tarifa de consumo, podendo ser acessada no caminho Gsan > Faturamento > Tarifa de Consumo > Inserir Tarifa de Consumo.

#### Verifica existência de tarifa de consumo

 Caso seja informada uma nova descrição que já exista no sistema, será exibida a mensagem "Tarifa de Consumo já existe, seleciona a descrição da lista ao lado".

### Verifica data de vigência

- Caso o usuário tenha selecionado a descrição de uma tarifa de consumo já existente, e a data de vigência informada não seja posterior a maior data de vigência existente para a tarifa de consumo, o sistema exibe a mensagem "Data de Vigência deve ser posterior a «maior data de vigência encontrada»".
- Caso a data de vigência informada seja menor que o ano/mês de faturamento, o sistema exibe a mensagem "Data de Vigência deve ser posterior ao Ano/Mês de Faturamento « xxxxxxxx »".
- Caso a data de vigência informada seja maior que 90 dias da Data Corrente, o sistema exibe a mensagem "Data de Vigência pode ser no máximo 90 dias além da data corrente".

#### Verifica existência de dados

- Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem "Tabela «nome da tabela» inexistente" e cancelar a operação.
- Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem "Tabela «nome da tabela» sem dados para seleção" e cancelar a operação.

### Verifica informação de dados para a categoria

 Caso o usuário já tenha informado os dados da tarifa para a categoria selecionada, o sistema exibe a mensagem "A categoria selecionada já possui dados para esta tarifa".

#### Verifica limite superior da faixa de consumo

- Caso o limite superior da faixa de consumo informado não seja superior ao consumo mínimo informado para a categoria, quando for a primeira faixa, ou não seja superior ao limite superior da faixa de consumo anterior informada, a partir da segunda faixa, o sistema exibe a mensagem "Limite Superior da Faixa de Consumo deve ser maior que o Limite Superior Anterior".
- Caso o limite superior da última faixa de consumo não seja igual a 999999, o sistema exibe a mensagem "Limite Superior da Última Faixa de Consumo deve ser igual a 999999".
- Quando for informada uma faixa, com limite superior igual a 999999, o sistema não permite a inclusão de novas faixas de consumo.

#### Verifica preenchimento dos campos


Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão da

tarifa de consumo, o sistema exibe a mensagem "Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado»".

### Verifica sucesso da transação

 Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem "«descrição da função» efetuada com sucesso".


Inicialmente o sistema exibe a tela "Inserir Tarifa de Consumo", informe os campos necessários e clique no botão Adicionar para adicionar as categorias e economias. Após o preenchimento dos campos, clique no botão Inserir e sistema apresentará a tela de sucesso.



Ao clicar no botão Adicionar, o sistema exibe a tela "Inserir Tarifa de Consumo", abaixo.

https://www.gsan.com.br/ Printed on 13/12/2025 16:35

13/12/2025 16:35 Inserir Tarifa de Consumo




É necessário que sejam informados os dados da categoria, clicando no botão Adicionar



É necessário informar a faixa de consumo, conforme tela apresentada na sequência. Após a complementação da categoria, clique no botão Inserir.



Clique no botão Inserir para informar a faixa de Consumo.



# **Preenchimento dos campos**


Campo	Preenchimento dos Campos
Descrição da Tarifa(*)	Campo obrigatório - Informe a Descrição da tarifa de consumo, com no máximo 30 (trinta) caracteres, ou selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema no campo ao lado, obrigatoriamente, caso não tenha sido informada uma nova descrição.  Caso tenha sido informada uma nova descrição este campo ficará indisponível.
Data de Vigência(*)	Campo obrigatório - Informe a data de vigência, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano) ou clique no botão , link Pesquisar Data - Calendário, para selecionar a data desejada.
Perfil da Ligação	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Tipo Cálculo Tarifa(*)	Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.

https://www.gsan.com.br/ Printed on 13/12/2025 16:35

13/12/2025 16:35 5/5 Inserir Tarifa de Consumo

Campo	Preenchimento dos Campos
Contrato de Demanda	Selecione uma das opções "Sim" ou "Não". O sistema inicializa com a opção "Não". A opção "Sim" indica que a tarifa é para contrato de demanda.
Categorias e Economias(*)	Campo obrigatório - O sistema permite adicionar várias categorias e economias na inserção de tarifa de consumo.

# Tela de Sucesso



# Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), link Pesquisar Data - Calendário.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite adicionar categorias e economias à tarifa de consumo informada.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Desfazer	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
Inserir	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção dos dados nas bases de dados.

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

Last update: **31/08/2017 01:11** 

