



# Configuração do LDAP

Esta funcionalidade permite configurar o **GSAN** para que seus usuários passem a efetuar o login no sistema através da autenticação do usuário no **LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)**. Ela pode ser acessada via **Menu de Sistema**, através do caminho **GSAN > Segurança > Acesso > Usuário > Configuração do LDAP**. Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:

## Observação

**Informamos que os dados exibidos na tela a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.**

Para configurar as informações do LDAP, informe os dados abaixo:

|                |  |
|----------------|--|
| LDAP:          | 10.18.0.237:636 - dc=thermos,dc=lan                            |
| Host do LDAP:* | 10.18.0.237  |
| Porta:*        | 636  |
| Utiliza SSL?*  | <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não |
| Base:*         | DC=THERMOS,DC=LAN  |

**Limpar** **Cancelar** **Configurar**


Versão: 3.104.0.0 (Batch) 08/03/2021 - 17:49:56

**LDAP** é um protocolo aberto de aplicação, sem fornecedor e padrão de indústria, que serve para acessar e manter serviços de informação de diretório distribuído sobre uma rede de Protocolo da Internet (**IP**). Para que o usuário seja cadastrado no **LDAP** e no **GSAN**, a tela acima efetua três verificações:

1. *Verificar a autenticação do usuário no LDAP* (quando, caso não esteja cadastrado, o **GSAN** apresenta a mensagem *Usuário não cadastrado no LDAP*);
2. *Verificar se o usuário está na situação BLOQUEADO no GSAN* (quando o sistema apresenta a mensagem *Usuário no LDAP com acesso bloqueado para o sistema GSAN*);
3. *Verificar se o usuário tem perfil do usuário no GSAN* (quando, caso não tenha, o **GSAN** apresenta a mensagem *Usuário não cadastrado no GSAN*).

Dito isso, preencha os campos obrigatórios acima (sinalizados por um asterisco **vermelho**) e clique em [Configurar](#). Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique [AQUI](#).

## Tela de Sucesso



## Preenchimento dos Campos

| Campo               | Preenchimento dos Campos  |
|---------------------|---|
| <b>LDAP</b>         | Neste campo, configure o serviço <b>LDAP</b> . Depois de configurado, as informações ficam salvas, para que não seja necessário digitar todos os demais campos novamente, caso se queira trocar alguma informação. Basta informar este campo e os demais serão preenchidos automaticamente. |
| <b>Host do LDAP</b> | Campo obrigatório. Informe o IP/D.N.S do servidor <b>LDAP</b> .   |
| <b>Porta</b>        | Campo obrigatório. Informe o valor numérico da porta por onde o <b>LDAP</b> responde.   |
| <b>Utiliza SSL?</b> | Campo obrigatório. Informe entre <i>Sim</i> ou <i>Não</i> se o servidor <b>LDAP</b> configurado utiliza certificado SSL.  |
| <b>Base</b>         | Campo obrigatório. Informe a base <b>LDAP</b> .   |

# Funcionalidade dos Botões

| Botão      | Descrição da Funcionalidade  |
|------------|--|
| Limpar     | Ao clicar no botão, o sistema apaga os campos preenchidos.   |
| Cancelar   | Ao clicar neste botão, o sistema cancela o procedimento e retorna ao <b>Menu Principal</b> .   |
| Configurar | Ao clicar neste botão, o sistema configura os usuários do <b>GSAN</b> efetuam o login no sistema através da autenticação do usuário no <b>LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)</b> . |

## Referências

### Configuração do LDAP

### Termos Principais

#### Usuário

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN



From:

<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

[https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:seguranca:configuracao\\_do\\_ldap&rev=1615293282](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:seguranca:configuracao_do_ldap&rev=1615293282)

Last update: 09/03/2021 12:34

